



NODEJS 运行环境（含 MONGODB CENTOS6.8 64 位 安全优化）

镜像使用手册



北京君云时代科技有限公司
北京市朝阳区四惠东华腾世纪总部公园 A 座 6 层

2017-4-20

前言

【版权与独立性说明】

(1) 本文声明所介绍技术产品是基于北京君云时代科技有限公司进行的研究工作和取得的研究成果，“君云时代”（简称，下同）对本文及相应技术产品内容单独完全享有版权，任何形式的侵权盗用行为将会被依法追究责任。

(2) 文中介绍技术流程与操作要点不一定完全体现镜像功能，具体细节以实际操作为准，解释权归“君云时代”所有，欢迎广大用户及技术爱好者参与使用并提出宝贵建议。

(3) 如有各类建议及投诉意见，请及时拨打技术支持电话: 4008005185 转 10449，我们将真诚为您反馈处理结果。

【公司简介】

北京君云时代科技有限公司成立之初以企业级用户的信息化建设需求为导向，分析大中小型企业、政府、教育、电商、金融、信息传播等行业的信息化及信息安全现状，采用先进规范的信息技术和管理标准，致力于为广大企业级用户提供综合的信息安全服务、集成服务、云端一站式解决方案。随着云计算技术和市场的快速发展，公司以“中国最具竞争力的云服务商”为企业发展远景，于 2016 年 3-6 月先后与阿里云市场、腾讯云市场、华为云市场达成合作。近一年用户量快速成长，截止 2016 年底用户量累计过万。主要业务分布：集成项目，线上和线下解决方案。主要客户为电商、金融、信息传播等行业用户。君云时代将始终秉承“精、诚、一、新”的企业文化，助力企业用户轻松步入 DT 时代。

【联系我们】

1. 公司地址：

北京市朝阳区四惠东华腾世纪总部公园 A 座 6 层

2. 公司网站：

<http://www.cldera.com>

3. 通讯联络：

电话技术支持：4008005185 转 10449

旺旺技术支持：cldera

邮箱技术支持：support@cldera.com

目 录

1 产品基本介绍.....	4
1.1 镜像配置环境	4
1.2 镜像安装说明	4
2 关于 nvm 的使用说明	4
2.1 nvm 的基本介绍	4
2.2 nvm 的使用	4
2.2.1 常用命令	5
2.2.2 全局安装组件.....	5
3 关于 npm 的使用说明	6
4 关于 pm2 的使用说明	6
5 Mongodb 使用说明	7
5.1 软件目录.....	7
5.2 常用命令.....	7
6 数据迁移.....	8
7 部署案例	8
【功能亮点】	10
【注意事项】	10
【小提示】	10
【相关权限】	10
【售后支持范围】	11
【声明】	11

1 产品基本介绍

1.1 镜像配置环境

- (1) 操作系统：centos6.8。
- (2) nodejs 环境：采用 nodejs 版本自由切换，npm 1.3.6，nvm 0.23.0，pm2 2.4.5，nginx 1.10.2，mongodb 3.0.6。

1.2 镜像安装说明

本镜像环境中集成的 nodejs 环境基于 linux 最新最安全的 yum 仓库进行安装，用户如需升级各软件版本，可使用 yum 进行升级，方便可靠。对于可能出现的相关故障问题，可依托于公司技术支持解决。

2 关于 nvm 的使用说明

2.1 nvm 的基本介绍

nvm 是一款针对于 node 版本的管理工具。随着 nodejs 的快速发展和广泛应用，node 版本发展很快，版本前端差异性较大。因此很多场景需要对 node 版本进行切换测试兼容性，以及测试模块对 node 版本的限制。

nvm 具有如下优点：

- (1) 可安装多版本的 node。
- (2) 可灵活切换当前应用的 node 版本。
- (3) 以沙箱方式全局安装第三方组件到对应版本的 node 中。

2.2 nvm 的使用

nvm 是一个独立于 node 的外部 shell 脚本，关于 nvm 的使用在此主要介绍其对于 node 版本管理的常用命令（包括 nvm 的安装和 node 版本的切换），以及 node 对于全局安装组件的应用。

2.2.1 常用命令

安装稳定版本:

```
#nvm install stable
```

安装指定版本:

```
#nvm install 5.4
```

查看当前 node 版本（默认为最后一次安装版本）：

```
#nvm current
```

切换 node 版本:

```
# nvm use 7
```

显示所有安装的版本:

```
# nvm ls
```

2.2.2 全局安装组件

nvm 可以通过沙箱（sandbox）的方式，将全局组件安装到.nvm 目录的当前版本 node 下，使得全局组件与所安装的 node 版本有良好一致的对应关系。这是 nvm 强大之处所在，非常适用于多运行环境的管理和切换。（关于下列操作中涉及到的 npm，后文会有相应说明）。

以全局方式安装 express 生成器:

```
# npm install -g express-generator
```

查看 express 默认使用版本:

```
#express -V
```

切换 node 版本:

```
#nvm use 0
```

全局安装 express3.0 版本:

```
#npm install -g express-generator@3nvm ls
```

3 关于 npm 的使用说明

npm 是与 nodejs 协同安装的，支持第三方模块最多的包管理工具。

升级 npm:

```
#npm install npm -g
```

使用 npm 安装 nodejs 模块:

```
#npm install <Module Name> (-g)
```

[注]使用-g 是全局安装。

查看所安装的模块:

```
#npm ls
```

更新模块:

```
#npm update <Module Name>
```

搜索模块:

```
#npm search <Module Name>
```

4 关于 pm2 的使用说明

pm2 是一个带有负载均衡功能的 node 应用进程管理工具，相关操作如下。

启动:

```
#pm2 start app.js -watch
```

重启:

```
# pm2 restart app.js
```

停止:

可以先通过 pm2 list 命令来获取应用的名称或 id

```
#pm2 stop app_name|app_id
```

停止所有应用：

```
# pm2 stop all
```

查看进行状态：

```
# pm2 list
```

查看某个进程信息：

```
#pm2 describe app_id
```

5 Mongodb 使用说明

5.1 软件目录

数据目录：

```
/usr/local/mongodb/data
```

日志目录：

```
/usr/local/mongodb/logs
```

监控页面：

```
http://IP:28017
```

5.2 常用命令

启动命令：

```
#sh start.sh
```

【注意】在启动 mongodb 时，需要使用如下命令禁用大内存页面

```
echo never >> /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo never >> /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
```

6 数据迁移

镜像部署的服务存储在系统盘中，随着服务量的增长，日志文件和数据库使用量也会与日俱增，大量占用系统盘空间。我们建议如果挂载数据盘，则优先考虑将服务迁移到数据盘中，这样将大大提高服务器的性能。

在迁移服务之前，需要先格式化、分区和挂载磁盘。具体操作见以下链接，这里不再赘述。https://help.aliyun.com/document_detail/25426.html。

(1) 导出数据

```
#mongodump -d dbname -p passwd -o dbdirectory
```

-h: mongodb 所在服务器地址

-d: 需要备份的数据库名称，例如：test_data

-o: 备份的数据存放的位置，例如：/disk1/bak

-u: 用户名称，使用权限验证的 mongodb 服务，需要指明导出账号

-p: 用户密码，使用权限验证的 mongodb 服务，需要指明导出账号密码

(2) 导入数据

```
#mongorestore -d dbname -dorectoryperdb dbdirectory
```

-h: mongodb 所在服务器地址

-d: 需要恢复备份的数据库名称

-directoryperdb: 备份数据所在位置，例如：/disk1/bak

-drop: 加上这个参数的时候，会在恢复数据之前删除当前数据；

(3) 修复数据

①在启动 Mongo 时加上--repair 参数

②在 Mongo shell 中进行修复

```
>use db1
```

```
>db.repairDataBase()
```

7 部署案例

本案列已配置，具体过程如下。

(1) 在使用本镜像安装系统后，我们可以在网页目录里编写服务端代码 app.js。

```
var app = require('express')();
var http = require('http').Server(app);
var io = require('socket.io')(http);
app.get('/', function(req, res){
    res.send('君云，为企业云端资产保驾护航。');
});
http.listen(3000, function(){
    console.log('listening on *:3000');
});
```

(2) 然后使用 pm2 启动服务。这时在浏览器打开 `http://ip:3000` (该 ip 为公网 ip)可以看到君云欢迎页面字样“君云，为企业云端资产保驾护航”。

```
# cd /root/.nvm/versions/node/v7.8.0/lib/node_modules/pm2/
# pm2 start app.js
```

(3) 如果需要绑定域名到此服务器上，可修改 nginx 相应配置文件 (`/etc/nginx/conf.d/default.conf`)，使用 nginx 做反向代理，将域名解析到服务器 ip 即可。

```
server
{
    listen 80; #默认监听 80 端口
    server_name domain; #配置域名或者公网 ip
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    }
}
```

【功能亮点】

- (1) 基于阿里云（centos6.8 64位）系统安装，安全，稳定。
- (2) Node.js 版本自由切换。
- (3) 已安装 express 和 socket.io 常用库。
- (4) 已配置好 nginx 监听 node 项目的 3000 端口。
- (5) 安装细节安全优化，合理占用系统资源。
- (6) 对内核参数进行优化设置，进一步强化镜像安全性能。
- (7) 健全 sshd 服务的可靠性，充分适应整体需求。
- (8) 对系统服务进行优化，形成较为完善的服务环境体系。

【注意事项】

- (1) 系统首次初始化启动较慢，请耐心等待，如长时间连不上请进入阿里云管理控制台，远程管理终端查看状态。
- (2) 服务器管理员账户信息：Windows 系统远程桌面默认管理员账户为 administrator，Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root，默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置。
- (3) 开通本实例所需的安全组策略对应端口，操作方式如下：阿里云【控制台】——【ECS 云主机】——【实例】，点开对应实例之后找到【安全组】，【配置策略】上方菜单栏选择【公网入方向】，根据策略示例设置策略开放需要的端口。
- (4) 更多使用说明请参照 PDF 镜像使用指南。

【小提示】

当使用 nvm 修改 node 版本时，请修改环境变量。

【相关权限】

- (1) 镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- (2) 镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息内容使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

(3) 部分付费镜像有安全优化，但不保证服务器绝对安全，互联网中不存在绝对安全的服务器，请做好代码安全，并培养良好的使用习惯。

【售后支持范围】

关于售后服务：

(1) 确保初始环境正常使用，如出现不能正常使用情况，请及时联系售后技术支持；如用户个人需要其他配置、调试修改、故障排查，请联系在线技术支持根据实际情况下单付费处理。

(2) 如发现镜像存在安全漏洞，请及时联系售后技术支持免费修复漏洞。

(3) 其他相关服务参照本公司服务类商品定价，下单后联系技术支持。

售后服务时间：工作日 9:00—12:00,13:00-18:00。

关于业务范围：

服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障排查等。

费用参考：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。

关于更多技术细节，可参考【先知云】技术文章 <http://bbs.cldera.com/forum-59-1.html>。

【声明】

本镜像操作系统为公司技术人员细致研发定制，并经过反复测试验证，在基本设计和性能运行上已较为完善可靠。如需使用方法、其他故障修复等技术交流或支持，本公司将本着服务客户的态度热忱解决问题，但将酌情收取人工成本费用。