

## 产品亮点

提供了宝塔面板管理，预装了 Inmp 环境和 wordpress 博客程序，对于想要使用 wordpress 部署博客的用户，更为方便快捷。并且宝塔的面板管理也非常方便简单，通过宝塔面板具有非常方便的建立网站、数据库、FTP、可视化文件管理、可视化软件管理、可视化 CPU、内存、流量监控图表，计划任务等功能。还可以一键部署源码插件，可一键部署：Discuz，Ecshop,Thinkphp,Z-blog,Dedecms 等程序。提升运维效率。通过宝塔面板计划任务功能，可自动备份网站、数据库到阿里云 OSS，或者其他云存储空间里。需要先到宝塔面板软件管理里安装好阿里云 OSS 插件并且配置好。

## 产品说明

### 基本使用说明

#### 1. 管理面板登录

通过管理面板地址：<http://服务器外网 IP:8888> 打开面板管理页面，若无法访问，请核实您的本 ECS 实例的安全组是否有配置规则来放行 8888 端口，如果没有请添加规则。

添加规则请参考教程：

[https://help.aliyun.com/document\\_detail/25471.html?spm=5176.11065259.1996646101.search\\_clickresult.2c4a688eTx9A8h](https://help.aliyun.com/document_detail/25471.html?spm=5176.11065259.1996646101.search_clickresult.2c4a688eTx9A8h)

注意：

如需对外提供以下服务还需要添加相应端口的安全组规则，如：

21 (FTP)

22 (SSH)

80、443 (网站及 SSL)

3306 (数据库远程连接)

888 (phpmyadmin)

#### 2. 默认账号说明

使用以下默认登录面板，并**第一时间在面板设置中修改用户名和密码!!!**

访问地址：<http://公网 ip:8888>

初始帐号：on5ajmwn

初始密码：7444b4a8

Mysql 数据库 root 密码请在面板的数据库管理功能里查看或修改。

### 3. 管理配置

我们已为您预装了部分服务，可通过“软件管理”菜单进入各应用软件的管理界面查看当前各服务的版本，如需调整可在此完成，无需调整请保持默认。

### 4. 目录说明

默认站点 www 根目录	/www/wwwroot/站点名
默认备份目录	/www/backup

若您的服务器有数据盘，请到服务器内部进行挂载操作，然后到宝塔面板中修改以上目录到数据盘，将您的数据保存到数据盘使用。

### 5. 安全设置

在控制面板修改

1. 修改面板默认帐号/密码
2. 修改面板默认端口
3. 修改面板绑定域名

### 6. Wordpress 默认用户访问

通过 [http://公网 ip:80](http://公网ip:80) 来访问 wordpress 管理页面

初始账号：wordpress


初始密码：wNv1an2j4cBxHVFk79

网站配置的数据库为：wordpress

密码为：sfwerwiu5566

**为了系统安全，强烈建议安装后第一时间修改所有初始密码！！！！**

如果通过公网不能访问到此界面，请进入宝塔面板进行修改配置文件



将一下画红的位置替换为您使用的公网 ip，进入宝塔控制面板重启 nginx 服务，就可以访问到 wordpress 界面。

```
server
{
    listen 80;
    server_name [redacted];
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/wordpress;
```

### 重启 nginx 操作



访问到的界面



您已登出。

用户名或电子邮件地址

密码

记住我的登录信息

登录

[忘记密码?](#)

[← 返回到hello, 第一个站点](#)