


MailStore 邮件归档软件 V10.1 使用指南

● 安装 MailStore


双击桌面上的“MailStoreServerSetup”，即可开始 MailStore 的安装工作。



点击确定，出现如下页面，提示要安装“.NET Framework”：




安装好 .NET Framework，出现如下页面，选择“我同意”，点击“下一步”：



选择 MailStore 的安装目录，默认安装目录选择在 C 盘。用户也可根据需求修改安装目录，点击“下一步”。



在弹出的窗口区域输入相应的产品密钥（产品密钥需要去[官网申请](http://mailstore.cn)），确认产品密钥正确无误后点击“前进”。



相关设置完成后，点击“完成”。至此，MailStore 安装成功。



● MailStore 设置

在安装完 MailStore 后,MailStore 带有两个插件(在其它计算机上安装 MailStore Client)和一个配置的快捷方式,如图:



将 MailStore Client 插件在客户端安装,此客户端支持普通用户和管理员登录,管理员可以进行管理操作,不支持 Mac os 系统:

名称	修改日期	类型
MailStoreClientSetup-10.1.0.12426	2017/3/27 12:21	Windows Instal...
MailStoreOutlookAddinSetup-10.1.0....	2017/3/27 12:21	Windows Instal...


安装完成后,我们已经在 MDaemon 中创建了一个账户名为 test@mailstore.cn 的测试账户。首先登陆 MailStore 软件,管理员账户名为 admin,密码为 admin,(初次登录,需要修改管



点击前进后，可以对存档的邮箱账户进行设置：




创建一个 test@mailstore.cn 的新用户，点击“前进”：



之后便可成功完成“test”账户的存档：





可以在“test@mailstore.cn 的档案”中查看归档的邮件：



● Outlook 连接 MailStore

首先将 mailstore 中“outlook”的插件安装到装有 outlook 的客户端上，然后打开 outlook 新建账户，如图：





直接选择“手动配置服务器设置或其他服务器类型”，然后“下一步”：

添加新电子邮件帐户

自动帐户设置

您的姓名 (N):
示例: Barbara Sankovic

电子邮件地址 (E):
示例: barbara@contoso.com

密码 (P):
重新键入密码 (R):
键入您的 Internet 服务提供商提供的密码。

自动配置服务器设置或其他服务器类型 (M)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

添加新电子邮件帐户

选择电子邮件服务

Internet 电子邮件 (I)
连接到 POP、IMAP 或 HTTP 服务器以发送和接收电子邮件。

Microsoft Exchange (M)
连接到 Microsoft Exchange 以访问电子邮件、日历、联系人、传真以及语音邮件。

其他 (O)
连接以下服务器类型。
Fax Mail Transport
Outlook Connector for MDAemon 3.6
Outlook 手机信息服务

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

填写信息，然后点击“其他设置”：

添加新电子邮件帐户

Internet 电子邮件设置
这些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。

用户信息
 您的姓名 (Y): test
 电子邮件地址 (E): test@mailstore.cn

服务器信息
 帐户类型 (A): IMAP
 接收邮件服务器 (I): mail.mailstore.cn
 发送邮件服务器 (SMTP) (O): mail.mailstore.cn

登录信息
 用户名 (U): test@mailstore.cn
 密码 (P): *****
 记住密码 (R)
 要求使用安全密码验证 (SPA) 进行登录 (Q)

测试帐户设置
 填写完此些信息之后，建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(需要网络连接)
 测试帐户设置 (T)...

其他设置 (O)...

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

然后选择“发送服务器”，选择“使用与接收邮件服务器相同的设置”：

Internet 电子邮件设置

常规 文件夹 发送服务器 连接 高级

我的发送服务器 (SMTP) 要求验证 (Q)

使用与接收邮件服务器相同的设置 (U)


登录使用 (L)

用户名 (U):
 密码 (P):
 记住密码 (R)
 要求安全密码验证 (SPA) (Q)


确定 取消

之后在“高级”设置中，将“接收服务器的 (IMAP)”的端口修改成“144”，服务器上 mailstore 对应的端口就是“144”，点击“确定”：

<http://mailstore.cn>




再点击“测试账户设置”，完成测试即可：





最后点击“下一步”，完成账户添加操作。

然后便可以在 outlook 中查看归档邮件：

<http://mailstore.cn>



在 Outlook 中也可以直接点击“搜索档案”，在连接上“mailstore”后即可查看归档档案：



● 登录网页版 MailStore

在浏览器上直接输入网址“mail.mailstore.cn: 8461”（自己安装 MailStore 服务器的地址）便可登录 mailstore 网页版，如图：

