

版本号:V1.0

贝斯平云科技  
LAMP 环境（CentOS7.4）镜像  
使用说明

## 目录

一、软件配置信息 .....	3
二、使用 FTP 上传网站文件 .....	3
三、服务管理命令 .....	5
四、常见问题处理 .....	5

## 一、软件配置信息


软件名称	默认路径
Apache	/etc/httpd
Web 发布目录	/var/www/html
MySQL 数据目录	/data/mysql
FTP 上传目录	/var/www/html
MySQL 账户信息	root/123456
FTP 账户信息	ftpadmin/admin123
phpMyAdmin	/var/www/html/phpMyAdmin

## 二、使用 FTP 上传网站文件

下载 win FTP 软件，安装并运行，例如：FlashFXP，xftp 等  
点击连接—快速连接，并填入相关信息，例如下图



登陆成功后如下：



上传成功!!!

## 三、服务管理命令

### 1、Apache 服务管理命令

启动: `systemctl start httpd`

关闭: `systemctl stop httpd`

重启: `systemctl restart httpd`

状态: `systemctl status httpd`

### 2、PHP 服务管理命令

启动: `/usr/sbin/php-fpm`

关闭: `pkill php-fpm`

### 3、MySQL 服务管理命令

启动: `/etc/init.d/mysql start`

关闭: `/etc/init.d/mysql stop`

重启: `/etc/init.d/mysql restart`

状态: `/etc/init.d/mysql status`

### 4、FTP 服务管理命令

启动: `systemctl start vsftpd`

关闭: `systemctl stop vsftpd`

重启: `systemctl restart vsftpd`

状态: `systemctl status vsftpd`

## 四、常见问题处理

关于 web 无法访问

检查安全组是否配置允许 80 端口访问 (可能性 90%)

检查系统内 httpd 服务是否启动 (可能性 1%)

检查系统内防火墙是否被打开 (可能性 1%)

首次开通阿里云服务器，上述检查无果，请重启服务器后再次尝试。 (可能性 8%)

关于安全组的配置

新建安全组默认没有规则，则所有端口无法访问，需要配置安全组规则。  
通过阿里云控制台，进入安全组配置界面，点击 ECS 所在的安全组，点击添安全组规则，点击，如下图：

教我设置  返回 **添加安全组规则** 快速创建规则

 导入规则  导出全部规则

建时间	操作
18-06-04 13:50:01	<a href="#">修改描述</a>   <a href="#">克隆</a>   <a href="#">删除</a>

### 添加 SSH 访问允许

添加安全组规则 ? X

网卡类型:

规则方向:

授权策略:

协议类型:

\* 端口范围:  

优先级:  

授权类型:

\* 授权对象:   教我设置

描述:   
长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头。

**确定**

添加 web 访问端口 80 允许

网卡类型:	内网	
规则方向:	入方向	
授权策略:	允许	
协议类型:	自定义 TCP	
* 端口范围:	80/80	<a href="#">?</a>
优先级:	1	<a href="#">?</a>
授权类型:	地址段访问	
* 授权对象:	0.0.0.0/0	<a href="#">? 教我设置</a>
描述:	http	

长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头。

确定

取消

此时，该安全组下的 ECS 提供的 web 服务已可以正常访问。