禅道项目管理安装手册

Bespin Global

2018年5月29日

目录

—、	安装说明	.3
`		
_	安装准备	3
—`	久	
\equiv	安装禅道项目管理	5
	女衣件趋势口旨生	

禅道项目管理安装手册

- 一、安装说明
- 1、系统及版本说明: Centos: 7.4 apache: 2.4.6 mysql: 5.7.20 php: 5.4
- 2、软件安装目录

MySQL: /usr/local/mysql

httpd:/etc/httpd

站点目录: /var/www/html/zentao

3、MySQL 说明

管理用户: 用户名: root 密码: 123456 应用用户: 用户名: zentao

用尸名: zentao 密码: zentao123

- 4、安装日志请查看/root/install.log 文件,
- 二、安装准备

首先准备好连接 linux 服务器的工具,推荐用 xshell, xshell 是一个强大的安全终端模拟 软件,它支持 SSH1, SSH2, 以及 Microsoft Windows 平台的 TELNET 协议。

数据库修改密码

1、登录数据库:mysql –u root –p 'root 自定义密码'

```
[root@iz2ze8nitikvv6lebcwo9oz html]# mysql -p
Logging to file '/data/mysql/logs/query.log'
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.20-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

"root@localhost [(none)]>
```

- 三、安装禅道项目管理
- 1、打开浏览器登录 http://公网IP/点击开始安装



简体▼

禅道项目管理软件(ZenTaoPMS)是一款国产的,基于ZPL协议,开源免费的项目管理软件,它集产品管理、项目管理、测试管理于一体,同时还包含了事务管理、组织管理等诸多功能,是中小型企业项目管理的首选。

禅道项目管理软件使用PHP + MySQL开发,基于自主的PHP开发框架——ZenTaoPHP而成。第三方开发者或者企业可以非常方便的开发插件或者进行定 到

禅道项目管理软件由青岛易软天创网络科技有限公司开发。

官方网站: http://www.zentao.net 技术支持: http://www.zentao.net/ask/ 新浪微博: http://weibo.com/easysoft

您现在正在安装的版本是 9.8.3。



为您推荐易软天创旗下其他产品:







开始安装

2、快速安装,一路点击下一步

详道项目管理软件使用 Z PUBLIC LICENSE(ZPL) 1.2 授权协议 Z PUBLIC LICENSE 1.2 许可 Z PUBLIC LICENSE 由青岛易软天创网络科技有限公司(www.cnezsoft.com)起草,简称ZPL协议。 任何人均可使用该协议来发布开源软件,并可对下面协议正文中以下划线标注的空白部分做相应修改,除此之外的任何内容不得做任何修改。青岛易软天创网络科技有限公司拥有对该协议条款的最终解释权。 前言: 神道项目管理软件(以下简称该软件)由 青岛易软天创网络科技有限公司(www.cnezsoft.com)开发(以下简称我)。我依法拥有该软件的所有版权。本着其事开始的角度,我以开放源代码的形式发布该软件。您可以在遵守该协议的前提下使用该软件。 ② 已阅读并同意《Z PUBLIC LICENSE授权协议1.2》。未经许可,不得去除、Pa数或遮掩神道软件的任何标志及链接。

查项	当前配置	检查结果	如何修改
PHP版本	5.4.16	检查通过(√)	
PDO扩展	已加载	检查通过(√)	
PDO_MySQL扩展	已加载	检查通过(√)	
JSON扩展	已加载	检查通过(√)	
OPENSSL扩展	已加载	检查通过(√)	
MBSTRING扩展	已加载	检查通过(√)	
ZLIB扩展	已加载	检查通过(√)	
CURL扩展	已加载	检查通过(√)	
FILTER扩展	已加载	检查通过(√)	
CONV扩展	已加载	检查通过(√)	
临时文件目录	目录存在 目录可写	检查通过(√)	
上传文件目录	目录存在 目录可写	检查通过(√)	
Session存储目录	目录存在 目录可写	检查通过(√)	

3、填写数据库信息,并保存

生成配置文件

配置项	值	
默认语言	简体 ▼	
数据库服务器	127.0.0.1	如果127.0.0.1无法访问,尝试使用localhost
服务器端口	3306	
数据库用户名	zentao	
数据库密码	zentao123	
PMS使用的库	zentao	
建表使用的前缀	zt_	□ 清空现有数据

保存

4、设置账号,工作方式自己选择



5、安装成功,这个版本的 install.php 在您安装完后会自动删掉,安装完后即可点击登录 禅道管理系统

设置帐号		
公司名称	北京贝斯平云科技有限公司	
工作方式	完整研发管理工具 ▼	
管理员帐号	admin	
管理员密码	admin	
	□ 导入demo数据	
	保存	



6、输入账号密码开始使用禅道管理系统



首次登录禅道会强制修改密码



7、修改完后即可使用禅道管理系统来帮助您更好的梳理工作

