云盒子服务器部署指南(Windows版)

深圳云盒子科技有限公司



_	

-,	云盒	了服务器安装部署	.1
	(—)	部署前准备	1
	()	下载云盒子服务器安装包	.1
	(三)	云盒子 Windows 服务器安装	2
Ξ,	服务	器控制台操作指南	4
Ξ,	云盒	了服务器激活	.8
	(—)	在线激活	.9
	()	离线激活	13
四、	解除	绑定服务器	21



(一) 部署前准备

- 一台服务器 (最低配置:双核 CPU、4G 内存、500G 硬盘,建议至少2个分区)。
- 安装 Windows 操作系统,生产环境建议使用 Win7/Win2003/Win2008,测试环境可

以使用 Win7/win2003/win2008。

- 连接到 Internet 的网络环境。
- 一个用于注册激活云盒子企业账号的 Email 邮箱。

(二) 下载云盒子服务器安装包

用浏览器访问云盒子官网,www.yhz66.com,打开下载页面,下载相应的云盒子 Windows 服务器一键安装包。







注:内网的服务器,请在外网下载,复制到内网安装。

(三) 云盒子 Windows 服务器安装

1) 安装前先关闭杀毒软件,双击打开"**CloudocService.msi**",云盒子 Windows 服务端将启动安装向导,点击"**下一步**"。



2) 选择安装路径,使用默认安装路径,点击"下一步"。

📙 云盒子服务器 安装程序	– – ×
目标文件夹 单击"下一步"安装到默认文件夹或单击"更改"选择其他位置。	ক্
云盒子服务器 安装位置:	
C. Program Files (Cloudocserver (
云盒子服务器 数据安装位置: D:\ClouDocServerData\	更改(C)
上一步(B) 下一步(N)	取消

3) 向导已经准备好安装,点击"安装"。

👸 云盒子服务器 安装程序	
已准备好安装 云盒子服务器	হ্য
单击"安装"开始安装。单击"上一步"查看或更改任何安装设置。单导。	┋击"取消"退出向
上一步(B) 安装(I)	取消

4) 等待程序完成安装,点击"完成"。

🛃 云盒子服务器 安装程序	
云盒子 ClouDoc	云盒子服务器 安装向导已完成
	单击"完成"按钮退出安装向导。

二、 服务器控制台操作指南

1) 安装完成后会弹出云盒子服务器控制台控制界面,点击"**确定**",再点击"配置", 配置云盒子 Windows 服务器的相关信息。

云盒子服务器控制台		
○未绑定帐号		
名称:		
帐号:	企业	ID:
版本:		
服务器状态		
服务	端口	状态
WEB服务	80	停用
数据库	3306	停用
文件服务	8003	停用
推送服务 一		x
	HIT WITH	
推送代理		
推送代理	主白动肥友婴、合合肥4	
推送代理	青启动服务器,完成服务	与 器绑定。
推送代理 内网地址	青启动服务器,完成服务	务器绑定。
推送代理 - 内网地址	青启动服务器,完成服务	务器绑定。
推送代理 内网地址 外网地址	青启动服务器,完成服务	务 器 绑定。
推送代理 - 内网地址 - 小 阿地址 - 小 阿地址 -	青启动服务器,完成服务	务器绑定。 确定
 推送代理 内网地址 外网地址 // (1) / (1)<td>青启动服务器,完成服务</td><td>务<mark>器</mark>绑定。 确定</td>	青启动服务器,完成服务	务 <mark>器</mark> 绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理	青启动服务器,完成服务	各 <mark>器</mark> 绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理 	青启动服务器,完成服务	各器绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理 地址: 代理到期: 法日地两理器	青启动服务器,完成服务	各器绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理 地址: 代理到期: 请尽快配置端	青启动服务器,完成服务 111111111111111111111111111111111111	各器绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理 地址: 代理到期: 请尽快配置端	青启动服务器,完成服务 口映射 自动	客器绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理 地址: 代理到期: 请尽快配置端	青启动服务器,完成服务 口映射 启动	各器绑定。 确定
推送代理 内网地址 外网地址 代理 地址: 代理到期: 请尽快配置端	青启动服务器,完成服务 们映射 启动	各器绑定。 确定

2) 在弹出的配置窗口中,点击"自动配置",云盒子服务器控制台会根据你的服务器 的信息自动配置内网 IP 和域名,配置完成后点击"确定"。

💁 配置		X		
端口		地址		
₩EBỳ╬口:	80	内网IP: 0.0.0.0		
数据库端口:	3306	域名: 0.0.0.0		
文件服务端口:	8003	Tomcat初始内存: 0 MB		
推送服务端口:	8006	Tomcat最大内存: 0 MB		
文件服务代理端口:	8013			
推送服务代理端口:	8016	请填与内网固定ip地址,或点击【目动 配置】,让系统自动填写相关信息。		
自动配置 确定 取消				

3) 定配置后点击"启动", 启动云盒子 Windows 服务器的服务。

云盒子服务器控制台			×
未绑定帐号			
名称:			
帐号:	企业	ID:	
版本:			
服务器状态			
服务	端口	状态	
WEB服务	80	停用	
数据库	3306	停用	
文件服务	8003	停用	
推送服务	8006	停用	
文件代理服务	8013	停用	
推送代理服务	8016	停用	
http://192.168.0.8/web - 外网地址 - 代理 地址: 代理到期:	folder		
	启动		
	配置		

4) 待服务启动完成会弹出服务器绑定页面,若未主动弹出,右键单击任务栏云盒子服务器控制台图标,在弹出菜单中选择"激活绑定服务器"。





三、 云盒子服务器激活

激活绑定服务器有2种方式:

- 在线激活,适用于可以连接外网的服务器。
- 离线激活,适用于内网无法连接外网的服务器。

激活服务器	1 T
	恭喜您!您的云盒子服务器已经安装成功!
	请选择以下方式激活服务器。
	 在线激活 此方式要求服务器必须能连接外网,完成注册、激活的过程。
	 离线激活 如果服务器无法连接外网,请选择此方式,通过授权文件激活服务器。
	○ 已有企业账号 此方式适用于版本切换、增删功能等, 被重新授权的云盒子用户。
	注:如果您是首次激活,需要提供一个有效的邮箱地址用于注册、激活企业帐号。
	下一步



(一) 在线激活

1) 选择"**在线激活**",再点击"**下一步**",弹出在线激活步骤,点击"**下一步**"。

开始		
	在线激活服务器	
	在线激活服务器包含以下3个步骤:	
	1、在线注册企业帐号; 2、接收验证邮件,获得企业帐号; 3、使用企业帐号激活服务器。	
	上一步下一步	返回
	已有企业帐号,直接激活服务器	



2) 弹出企业账号注册页面,根据提示输入信息,完成后点击"下一步"。

注册企业帐号					
	完成以下步骤	§,获取云盒子企业帐号			
	电子邮箱:	请输入邮箱地址,作为服务器;	激活帐号		请输入账号!
	企业ID:	公司名称简拼 , 数字或英文 , 安装成功后可以通过企业ID组成的链接	不超过8个字符 妾登录云盒子,下载	.yhz365.com ^{客户端}	
	密 码:	请输入密码			
	确认密码:	请再次输入密码			
	验证码:	请输入验证码	1	<u>ĝ</u> n	
		上一步下一步	返回	1	
	i	已有企业帐号,直接激活	未收到验证邮件	±	

- 电子邮箱:用于云盒子服务器绑定与企业账号激活。
- 企业 ID:与后面的域名一起用于外网访问云盒子服务器,若企业 ID 有冲突,会提示"此 ID 已被占用,请重新输入",更换企业 ID 即可,建议使用企业名称首拼或 者企业商标。
- 密码:用于云盒子服务器绑定和解绑。



3) 完成注册后激活该账户,需登录注册时填写的邮箱按提示激活;激活完成后,点击

"我已完成验证,下一步"。

金证邮箱
企业注册成功! 验证邮件已经发送至邮箱 ————————————————————————————————————
(如果超过5分钟未收到激活邮件,您可以请求 <u>重新发送验证邮件</u>)
上一步 登录邮箱 我已完成验证,下一步 返回

4) 输入注册时填写的邮箱和密码,点击"下一步"。

激活服务器		
帐	号: 注册用的邮箱地址	请输入帐号!
容	码: 输入的密码	
	上一步 下一步 返回	
	注册企业帐号 忘记密码	



5) 绑定成功后的页面。





云盒子服务器安装部署指南(Windows版)

(二) 离线激活

1) 选择"**离线激活**",点击"**下一步**"。

激活服务器	
	恭喜您!您的云盒子服务器已经安装成功!
	请选择以下方式激活服务器。
	〇 在线激活 此方式要求服务器必须能连接外网,完成注册、激活的过程。
	 离线激活 如果服务器无法连接外网,请选择此方式,通过授权文件激活服务器。
	〇 已有企业账号 此方式适用于版本切换、增删功能等,被重新授权的云盒子用户。
	注:如果您是首次激活,需要提供一个有效的邮箱地址用于注册、激活企业帐号。 下一步



2) 弹出开始页面 , 点击"**下一步**"。

开始		
	离线激活服务器	
	离线激活服务器包含以下4个步骤:	
	1、生成服务器特征码文件; 2、提交特征码文件,注册企业帐号; 3、获取授权文件; 4、激活服务器。	
	上一步下一步	返回
	已获得授权文件,直接激活服务器	



3) 生成服务器特征码页面,点击"下载特征码文件",服务器特征码包含服务器的 CPU、 内存、网卡等信息,文件名为"licence.request"。将"licence.request"文件保存到 桌面,并用 U 盘复制到一台能连接外网的电脑中,然后打开浏览器访问下面的链接 http://zc2.yhz66.com。

生成服务器特征码		
	生成服务器特征码	
	您的服务器特征码已生成,请点击以下链接:	
	下载特征码文件	
	请将此特征码文件保存到桌面,并用U盘复制到一台能连接外网的电脑中,然后打开浏览器 访问下面的链接,注册企业帐号。 <u>http://zc2.yhz66.com</u>	
	上一步 下一步 返回	
	已获得授权文件,直接激活服务器	



4) 弹出企业注册页面,输入各项信息,完成后点击"立即注册"。

注册企业帐号		
1.请将在服务器会 2.然后输入以下值	主成的特征码文件复制到此电脑。 言息,提交特征码文件,注册企业账户:	
公司名称:	请输入公司全称	请输入公司名称!
电子邮箱:	请输入邮箱地址,作为服务器激活帐号	
企业ID:		.com
密 码:	安表成切后可以通过企业10组成的建按豆家云量于,下载	各户 ¹ 3师
确认密码:	请再次输入密码	
特征码文件:	选择文件	
	特征码文件名为:licence.request	
	上一步 下一步 返回	
	已获得授权文件,直接激活服务器	

- 公司名称:输入企业的名称。
- 企业 ID:建议使用企业名称首拼或者企业商标,若企业 ID 已被使用,会提示"此企业 ID 已被占用,请重新输入"。
- 电子邮箱:输入一个有效的电子邮箱,用于下载激活文件,若邮箱已被使用,会提示 "该邮箱已被注册,请重新输入"。
- 登录密码:解除服务器绑定时用。



- 特征码文件:上传服务器特征码文件 licence.request。
- 5) 注册成功后提示。

获取授权码		
	您的企业账号注册成功!	
	1.请登录您注册的邮箱,下载授权文件,然后复制到云盒子服务器中。 2.在云盒子服务器上用浏览器访问:http://localhost/webfolder/,根据指示激活服务器。 云盒子客服联系方式:(周一至周五,08:30~18:00) QQ:2119860445 电话:400-808-9266	
	上一步 返回 <u>请求重新发送授权码</u>	

6) 登录注册时填写的邮箱,进入邮箱根据提示下载授权文件,授权文件名称为"企业ID.licence",将此文件复制到内网的服务器。

7) 在内网服务器的浏览器地址栏直接输入 http://localhost/webfolder/,或者右键
单击任务栏云盒子服务器控制台图标,选择"激活绑定服务器",打开服务器绑定页面,
选择"离线激活",再点击"下一步"。



云盒子服务器安装部署指南(Windows版)

激活服务器

恭喜您!您的云盒子服务器已经安装成功!

请选择以下方式激活服务器。

○ 在线激活

此方式要求服务器必须能连接外网,完成注册、激活的过程。

如果服务器无法连接外网,请选择此方式,通过授权文件激活服务器。

○ 已有企业账号

此方式适用于版本切换、增删功能等,被重新授权的云盒子用户。

注:如果您是首次激活,需要提供一个有效的邮箱地址用于注册、激活企业帐号。



8)	廾始 页面 , 点击	"已获得授权又仵,且按溆沽服务斋"。
म	始	

/8**

离线激活服务器	
离线激活服务器包含以下4个步骤:	
1、生成服务器特征码文件; 2、提交特征码文件,注册企业帐号; 3、获取授权文件; 4、激活服务器。	
上一步下一步	返回
已获得授权文件,直接激活服务器	

9) 上传 licence 文件, 文件名为"**企业 ID.licence**", 上传后点击"**下一步**"。

激活服务器	2	
	激活云盒子服务器	
	1、请先登录邮箱,下载授权文件,复制到此服务器; 2、然后在此上传、激活服务器。	
		选择文件
	授权文件名格式为:企业ID.licence	
	上一步下一步返回	

19/ 22



10) 激活成功后界面。



四、 解除绑定服务器

1) 右键单击系统任务栏的云盒子 Windows 服务器控制台图标 2. 选择"解除绑定

服务器"。

2) 弹出服务器绑定信息,点击"解除绑定"。





3) 在弹出窗口中输入密码,点击"确认解除"。

请输入企业帐号	导密码解除绑定	
密码	3: 请输入密码	请输入密码!
	解除绑定须知:如确认解除绑定后该服务器将无法运行	
	确认解除 关闭 找回密码	

4) 成功解除绑定后页面。

服务器绑定
解除绑定成功! 此云盒子服务器已无法运行,可以绑定新的云盒子企业帐号后重新运行。 您的企业账户
返回